

BIBLIObase - Procedimento para instalação

Instalação

A instalação dos módulos pode ser feita em monoposto ou em rede. Em qualquer uma das situações, antes de instalar, devem estar asseguradas as condições mínimas do equipamento.

Instalação em rede

Este tipo de instalação permite a partilhada das bases de dados por vários utilizadores. Este tipo de instalação requer que seja definido um ponto central (e comum) para que todos os utilizadores a partir de qualquer posto de trabalho possam aceder.

Instalação em monoposto

Este tipo de instalação permite a partilhada das bases de dados por vários utilizadores. Este tipo de instalação requer que seja definido um ponto central (e comum) para que todos os utilizadores a partir de qualquer posto de trabalho possam aceder.

O programa de instalação deve ser correctamente executado, garantindo assim a transferência dos ficheiros da aplicação necessários ao seu funcionamento.

Na instalação Monoposto o Módulo de Pesquisa Local fica instalado num computador específico bastando para isso fazer a instalação presente a partir da directoria Monoposto no CD. Para uma instalação em rede ou em que se pretenda fazer a ligação entre os módulos de Catalogação e Empréstimo, terá que realizar sempre duas instalações distintas. Uma que transfere os ficheiros relativos à estrutura BIBLIObase (**Instalação Central**) e uma outra que coloca em cada computador (cliente) o conjunto de componentes necessários à execução local da aplicação em Windows (**Instalação Local**).

Activação dos módulos

Independentemente dos módulos instalados, apenas os que forem licenciados podem ser utilizados. A disquete que acompanha o CD contém o registo e as licenças dos módulos licenciados.

Para activar um módulo, basta executá-lo pela primeira vez **em qualquer** posto de trabalho (ou mesmo no servidor). Será solicitada a disquete com a licença. Caso haja algum problema ou anomalia na leitura poderá contactar a BIBLIOsoft para que lhe sejam enviados novos ficheiros.

NOTA: A disquete só será solicitada a primeira vez que o módulo for executado. Pode, como alternativa às disquetes, copiar os ficheiros das licenças para outra drive (por exemplo, uma Pendisk)

No caso de ter problemas na activação deve contactar a Bibliosoft

Instalação Monoposto



Instalação da aplicação num computador sem necessidade de partilhar quaisquer ficheiros ou bases de dados com outros utilizadores.

NOTA: Deve executar os passos seguintes para cada um dos módulos Licenciados.

1 - Introduza o CD BIBLIObase

Através do Explorer abra a pasta que contém o módulo a instalar (Por exemplo **CATALOGAÇÃO**)

2 - Instalação Central

- Abra a pasta **CENTRAL**
- Execute o programa de instalação **SETUP**
- Sigas as instruções, não esquecendo de confirmar a drive e pasta de instalação (é assumido por defeito **C:\BIBLIOBASE**)

3 - Instalação Local

- Abra a pasta **LOCAL**
- Execute o programa de instalação **SETUP**
- Sigas as instruções, não esquecendo de confirmar a drive e pasta onde fez a instalação **CENTRAL** (é assumido por defeito **C:\BIBLIOBASE**)



Instalação em Rede

Instalação da aplicação de modo a ser partilhada por vários utilizadores. Esta instalação é sempre realizada tendo como base a instalação geral dos módulos BIBLIObase, permitindo assim a conjugação da informação bibliográfica com a informação sobre o empréstimo (partilha dos dados por vários utilizadores/postos de trabalho).

Neste tipo de instalação deve ter especial atenção às permissões às pastas para os vários tipos de utilizadores. Deve dar permissões de Leitura/Escrita/Execução a todos os utilizadores da aplicação. Para uma gestão mais eficiente pode criar um grupo de utilizadores..

1 - Criação de área partilhada

- Seleccione um computador da rede que irá ter as funções de servidor. Pode ser um posto de trabalho ou um servidor dedicado. Qualquer que seja a escolha, esta máquina deve estar acessível na rede por todos os utilizadores.
- Crie e partilhe um directório (por exemplo: **C:\BIBLIOTECA**)
- Dependendo do tipo de sistema operativo que utiliza deve definir e garantir o acesso à pasta partilhada apenas aos utilizadores da aplicação.
- Nesta fase, pode testar o acesso à pasta partilhada em qualquer computador, através da opção "*Vizinhança da Rede*". (ex: \\server\biblioteca)
- A partir desta fase deve proceder à instalação **CENTRAL** no servidor e **LOCAL** em cada posto de trabalho (incluindo no servidor, caso o pretenda utilizar como posto de trabalho)
- Introduza o **CD BIBLIObase**
- Através do Explorer abra a pasta que contém o módulo a instalar (Exemplo: **CATALOGAÇÃO**)

2 - Instalação Central

- Abra a pasta **CENTRAL**
- Execute o programa de instalação **SETUP**
- Sigas as instruções, não esquecendo de confirmar a drive e pasta de instalação (deve indicar o caminho de rede)
Por exemplo: **\\SERVER\BIBLIOTECA\BIBLIOBASE** e não o caminho assumido por defeito **C:\BIBLIOBASE**

3 - Instalação Local

- Abra a pasta **LOCAL**
- Execute o programa de instalação **SETUP**
- Sigas as instruções, não esquecendo de confirmar a drive e pasta onde fez a instalação **CENTRAL** (deve indicar o caminho de rede. Por exemplo: **\\SERVER\BIBLIOTECA\BIBLIOBASE** e não o caminho assumido por defeito **C:\BIBLIOBASE**)
- Este passo deve ser executado em cada posto de trabalho